



キオスク端末のインフォームプラス

Simple Browser Ver.3

シンプルブラウザ Ver.3 インストール手順 / 取り扱い説明書

1	ファイル説明	01
2	インストール手順	01
3	起動と終了	02
4	設定内容	03
5	印刷について	07
6	動作確認済み環境	08

1 ファイルの説明

下記のファイルがある事をご確認ください。

- Readme.txt：使用前に必ずお読み下さい。
- setup.exe：シンプルブラウザインストーラ
- シンプルブラウザ ver3.0.2 マニュアル：本ファイル
- browser.reg：設定ファイル
- forWindows10.reg：Windows10 用設定ファイル
- SimpleBrowserVer3-IME.bat：設定適用ファイル

※これらのファイルの内容は絶対に変更しないでください。

2 インストール手順

Setup.exe を起動し、画面に従いインストールを行ってください。

※インストール先を Program Files や Program Files(x86) に変更した場合、正常な動作ができないためご注意ください
をお願い致します。

2-1 キーボード設定

- ① SimpleBrowserVer3-IME.bat を実行してください。
「この操作を正しく終了しました」と画面に出れば設定は成功です。
- ② コントロールパネル→時計、言語、および地域→言語→詳細設定で「既定の入力方式の上書き」で
日本語- Microsoft IME を選択し保存してください。
- ③ メモ帳を開き、IME ツールバーを右クリック→プロパティ→詳細設定を開きます。
- ④ 全般タブ→編集操作のキー設定で「ユーザー定義」を選択し、「直接入力を使用しない」のチェックを
外し OK で閉じます。

3 起動と終了

3-1 起動

デスクトップの SimpleBrowserVer3 をダブルクリックします。

※初回起動時はライセンスキーを要求されますので、
購入時に提供されたライセンスキーを画面上のキーボードより入力してください。
未入力で「OK」ボタンを押すと試用版としてご利用いただけます。

試用版利用について


試用版としてシンプルブラウザを起動した場合、メニューエリアの背景に試用版である事が表記されます。
ライセンスキーを入力して正規版として起動しますとその文字は消えます。

※設定の「全般タブ」の「機能ボタン」項目で「表示しない」を選択している場合、試用版の場合メニューエリアの背景のみが表示されますが、正規版では背景も消えて全画面表示となります。

3-2 終了


キーボードからの入力「Alt」 + 「F4」で終了します。

4 設定内容



スタートメニューから「SimpleBrowserVer3 設定ツール」をクリックし、設定ソフトを起動する事で設定項目の入力ができます。

4-1 全般タブ



ダイアログ用フォント：画面に出るダイアログで使われるフォントを指定します。

ログ出力パス：空欄の場合、インストールフォルダに作成されます。

ボタン反応時間：機能ボタンの反応表現（反転表示）の時間を設定できます。

印刷表示時間：印刷ボタンを押した後に現れるメッセージウィンドウを表示する時間を設定できます。

印刷完了メッセージ：印刷時のメッセージウィンドウの文言を指定します。

印刷エラーメッセージ：

ブラウザにページが無表示で（Not Found 等）印刷ボタンをクリック（またはタッチ）した場合に現れるメッセージウィンドウの文言を指定します。


※「印刷エラーメッセージ」はプリンターのステータスを通知するものではありません。

あくまで、空ページの印刷指示を通知するものです。

強制終了操作許可：

許可を選択すると、ブラウザ表示部の右上、右下、左下、左上を順不同で 10 秒以内にクリックすると、終了ダイアログが表示されます。

4-2 ホーム URL タブ



無操作タイムアウト：

設定した秒数で「ホーム画面」に戻ります。「0」を設定した場合、無操作タイムアウト機能を無効にします。

無操作タイムアウトによって「ホーム画面」に戻ると、「戻る」ボタン（P.5 参照）が非活性になります。これは、前に使用したユーザーが辿ったページを次のユーザーが「戻る」ボタンを使って閲覧できないようにするプライバシー保護機能です。

※ブラウザの HTML リンク部分のクリック（またはタッチ）を「操作」と認識しています。
（URL のジャンプを「操作」と認識します）

※Flash 部分やムービー部分の操作は「操作」として認識しません。

※Flash 部分やムービー部分のクリック操作を続けていると無操作と認識しますのでお気を付けください。

スライドショー解除時：

- ホームに戻る - ホーム URL に設定した画面に戻ります。
- スライドを維持する - 解除時に表示していた画面で操作できるようになります。

ホーム URL：ホーム画面の設定を行います。

ホーム画面とは：

初期状態で表示されるページ / ホームボタンのリンクページ / 無操作タイムアウトから戻るページ

スライドショー解除時に戻るページ


スライドショー URL、表示時間：

スライドショー時に表示するページ URL と表示時間です。

URL の右にあるボタンをクリックすることでローカルファイルの指定も可能です。


URL が空欄の行は無視されます。

4-3 機能ボタンの設定タブ




機能ボタンの位置

横表示：



縦表示：



機能ボタン（配置）：

- 縦表示 － 選択すると機能ボタンエリアが画面右に縦並び表示されます。
 - 横表示 － 選択すると機能ボタンエリアが画面下に横並び表示されます。
 - 表示しない － 選択すると機能ボタンエリアが無くなります。
- ※この場合「機能ボタンの設定」タブは選択出来なくなります。

ボタンサイズ：機能ボタンのサイズを変更できます。

- サイズ 1 － 大
- サイズ 2 － 小

機能ボタン設定

画面左の「機能」の▼をクリックしてボタンに機能を割り当てます。
 ブラウザ画面ではここで機能を割り当てた順番と同じ並びで、機能ボタンが並びます。
 （縦表示ならば同じ順番、横表示ならば左から順番に並びます）

< 各ボタンの解説 >

- ホーム ：ホーム画面に戻ります。
- 戻る ：ひとつ前の画面に戻ります。戻る画面が無い場合はボタンが薄く表示されてボタンが効きません)
- 進む ：ひとつ後の画面に進みます。進む画面が無い場合はボタンが薄く表示されてボタンが効きません)
- 印刷 ：画面を印刷します。印刷機能については P5 の「印刷について」をご覧ください)
- キーボード ：ソフトウェアキーボードの表示・非表示ボタンになります。
- リンク ：任意のリンク先にジャンプします。
- ブランク ：ボタンを表示せず、空欄を作ることができます。
- (削除) ：設定したボタンを削除します。

リンクボタンの設定について


- ・リンクボタンは右の表組のエリアをダブルクリックする事で「リンク先名称」「リンク先 URL」「フォント」が設定できます。
- ・フォント欄の右側の「参照」ボタンを選択するとフォント指定のウィンドウが現れ、文字のフォントとサイズ等が設定できます。

※文字がボタンからはみ出ると自動的に段が変わります。

※ローカルディスクの指定も可能です。

ローカルディスクを指定の場合は必ず絶対パスで指定してください。

4-4 URL の制限タブ



禁止 URL メッセージ：

「URL の制限」設定で禁止されたページに飛ぼうとした場合に現れるメッセージウィンドウの文言を指定します。

登録した URL の許可・禁止の設定ができます。登録 URL の削除は右クリックから「削除」で行います。

※指定した URL の文言を含む URL がすべて指定されます。

特定のドメインのみにアクセスさせたいときは、**許可リスト**がオススメです。

例：許可 URL 「in-form-plus.com」とした場合、


https://in-form-plus.com/index.html	⇒アクセス許可
https://in-form-plus.com/kiosk/index.html	⇒アクセス許可
https://www.mt-planning.com/index.html	⇒アクセス不許可

サイトの中の一部にアクセスさせたくない場合は、**禁止リスト**がオススメです。

例：禁止 URL 「kiosk」とした場合、

https://in-form-plus.com/kiosk/index.html	⇒アクセス不許可
https://in-form-plus.com/support/index.html	⇒アクセス許可

4-5 ソフトウェアキーボード設定タブ



ソフトウェアキーボードの使用可否を設定します。

使用可の場合、標準の表示位置を縦・横それぞれ設定する事ができます。

定型文の削除は右クリックから「削除」で行います。

5 印刷について

シンプルブラウザでは「印刷」ボタンを設定して、画面に表示している内容を印刷することができます。

「印刷」ボタンの設定方法については、P.5 をご参照下さい。

5-1 プリンターの設定

windows の設定で「通常使うプリンターに設定」されたプリンターから出力されます。

なお、windows 環境設定から行われたプリンターの基本設定が反映されます。

5-2 プリンターのステータス取得

プリンターのステータスの取得は行っていない。

5-3 出力ページが存在しない場合

まれにブラウザにページが無表示で（Not Found 等）出力すべきページが存在しない場合があります。

その場合のみエラーメッセージを返します。

6 動作確認済み環境

OS : Windows 10 Home / Pro (バージョン 1803 以降)
Windows 10 Enterprise 2016 LTSC

ランタイム : Microsoft .NET Framework 4.7.2

※シンプルブラウザが起動しない場合、Microsoft .NET Framework のランタイムがインストールされていない事があります。

その場合は、下記よりランタイムのダウンロードをして、インストールした後、再度起動を行ってください。
<https://www.microsoft.com/net/download/framework>

※試用版にて動作の検証を行った上で、ライセンスをご購入ください。

※お客様で行われた Windows Update によるシンプルブラウザの不具合に対し、弊社では責任を負いかねます。

ソフトウェアのご意見、ご質問は下記までご連絡ください。

エム・ティ・プランニング株式会社
ソフトウェア開発担当

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-3-18 広尾オフィスビル 6F

TEL 03-6456-2843 FAX 03-6456-2844

Mail:info@mt-planning.com

<https://www.in-form-plus.com/>



キオスク端末のインフォームプラス