



キオスク端末のインフォームプラス

Simple Browser Chromium

シンプルブラウザ Chromium インストール手順 / 取り扱い説明書

1	ファイル説明	01
2	インストール手順	01
3	起動と終了	02
4	設定内容	03
5	印刷について	07
6	動作確認済み環境	08

1 ファイルの説明

下記のファイルがある事をご確認ください。

• Readme.txt：使用条件、免責事項などが記載されております。使用前に必ずお読み下さい。

• setup.exe：シンプルブラウザインストーラ

• シンプルブラウザ Chromium マニュアル：本ファイル

• browser.reg：設定ファイル

• forWindows10.reg：Windows10 用設定ファイル

• SimpleBrowserChromium-IME.bat：設定適用ファイル

※これらのファイルは絶対に編集しないでください。

2 インストール手順

setup.exe を起動し、画面に従いインストールを行ってください。

※インストール先を Program Files や Program Files(x86) に変更した場合、正常な動作ができないためご注意をお願い致します。

2-1 キーボード設定

シンプルブラウザのタッチキーボード機能を使用する場合は、予め下記の設定を行ってください。

タッチキーボードを使用しない場合は下記の設定は不要です。

① SimpleBrowserChromium-IME.bat を実行してください。

「この操作を正しく終了しました」と画面に出れば設定は成功です。

② スタートメニューから「設定」→「時刻と言語」→「言語」→優先する言語で「日本語」→「オプション」を選択

③ キーボードで「Microsoft IME」→「オプション」を選択

④ 「全般」を選択し、互換性の「以前のバージョンの Microsoft IME を使う」をオンに。

⑤ 「詳細設定を開く」「全般タブ」→編集操作の「キー設定」→「ユーザー定義」を選択し、「直接入力モードを使用しない」のチェックを外し、OK を選択。

3 起動と終了

3-1 起動方法

デスクトップの SimpleBrowserChromium をダブルクリックします。

※初回起動時はライセンスキーを要求されます。

購入時に提供されたライセンスキーを画面上のキーボードより入力してください。

未入力で「OK」ボタンを押すと試用版としてご利用いただけます。

試用版利用について

試用版としてシンプルブラウザを起動した場合、メニューエリアの背景にロゴマークが表示されます。

ライセンスキーを入力して正規版として起動しますとロゴマークが消えます。

※試用版では、「機能ボタン」を表示しない設定にしている場合、ボタンエリアの背景のみが表示されます。


ライセンスキーの入力後には背景も消えて全画面表示となります。

3-2 終了方法

キーボードで「Alt」 + 「F4」を入力すると終了します。


または、「4-6 終了操作タブ」の設定をご参照ください。

4 設定内容



スタートメニューから「SimpleBrowserChromium 設定ツール」をクリックし、設定ソフトを起動する事で設定項目の入力ができます。

4-1 全般タブ



ダイアログ用フォント：画面に出るダイアログで使われるフォントを指定します。

ログ出力先パス：空欄の場合、インストールフォルダに作成されます。

印刷表示時間：印刷ボタンを押した後に現れるメッセージウィンドウを表示する時間を設定できます。

印刷完了メッセージ：印刷時のメッセージウィンドウの文言を指定します。


印刷エラーメッセージ：

ブラウザにページが無表示で（Not Found 等）印刷ボタンをクリック（またはタッチ）した場合に現れるメッセージウィンドウの文言を指定します。

※「印刷エラーメッセージ」はプリンターのステータスを通知するものではありません。

あくまで、空ページの印刷指示を通知するものです。

4-2 ホーム URL タブ



ホーム URL：ホームページの設定を行います。

ホームページとは？

初期状態で表示されるページ / ホームボタンのリンクページ / 無操作タイムアウトから戻るページ
スライドショー解除時に戻るページが「ホームページ」です。

無操作タイムアウト：

設定した秒数、操作が行われていないと、「ホームページ」または「スライドショー」に移動します。

「0」を設定した場合、無操作タイムアウト機能を無効にします。無操作タイムアウトによって「ホームページ」に戻ると、「戻る」ボタン（P.5 参照）が非活性になります

これは、前に使用したユーザーが辿ったページを次のユーザーが「戻る」ボタンを使って閲覧できないようにするプライバシー保護機能です。

※ブラウザの HTML リンク部分のクリック（またはタッチ）を「操作」と認識しています。
（URL のジャンプを「操作」と認識します）

※iframe やムービー部分の操作は「操作」として認識しない可能性があります。

無操作と認識され、操作中でも無操作タイムアウトが動作することがありますのでご注意ください。

スライドショー解除時：

ホームに戻る - ホームページに戻ります。

スライドを維持する - 解除時に表示していた画面で操作できるようになります。


スライドショー URL、表示時間：

スライドショー時に表示するページ URL と表示時間（次のスライドまでの秒数）です。


URL の右にある「参照」ボタンをクリックすることでローカルファイルの指定も可能です。

URL が空欄の行は無視されます。


4-3 機能ボタンの設定タブ




縦表示 (大) :



縦表示 (小) :



横表示 :



機能ボタン :

- 縦表示 - 機能ボタンエリアが画面右に縦並び表示されます。
- 横表示 - 機能ボタンエリアが画面下に横並び表示されます。
- 表示しない - 機能ボタンエリアが無くなります。

ボタンサイズ :

「縦表示」を選択してる場合のみ、ボタンのサイズを変更できます。

機能ボタン設定

画面左の「機能」の▼をクリックしてボタンに機能を割り当てます。

ブラウザ画面ではここで機能を割り当てた順番と同じ並びで、機能ボタンが並びます。

(縦表示ならば同じ順番、横表示ならば左から順番に並びます)

< 各ボタンの解説 >

- ホーム : ホームページに戻ります。
- 戻る : ひとつ前の画面に戻ります。戻る画面が無い場合はボタンが薄く表示されてボタンが効きません)
- 進む : ひとつ後の画面に進みます。進む画面が無い場合はボタンが薄く表示されてボタンが効きません)
- 印刷 : 画面を印刷します。印刷機能については P5 の「印刷について」をご覧ください)
- キーボード : タッチキーボードの表示・非表示ボタンになります。
- リンク : 任意のリンク先にジャンプします。
- ブランク : ボタンを表示せず、空欄を作ることができます。
- (削除) : 設定したボタンを削除します。

リンクボタンの設定について


- ・リンクボタンには「リンク先名称」「リンク先 URL」「フォント」が設定できます。
- ・フォント欄の右側の「参照」ボタンを選択するとフォント指定のウィンドウが現れ、文字のフォントとサイズ等が設定できます。

※文字がボタンからはみ出ると自動的に改行されます。

※ローカルパスの指定も可能です。

ローカルパスを指定の場合は必ず絶対パスで指定してください。

4-4 URL 制限タブ



禁止 URL メッセージ：

制限されたページに飛ぼうとした場合に現れるメッセージウィンドウの文言を指定します。

登録した URL の許可・禁止の設定ができます。登録 URL の削除は、右クリックから「削除」で行います。

※指定した URL の文字列を含む URL がすべて指定されます。

特定のドメインのみにアクセスさせたいときは、**許可リスト**がオススメです。

例：許可 URL に「sample.com」と設定した場合、


https://sample.com/index.html ⇒ **アクセス許可**
 https://sample.com/aaa/index.html ⇒ **アクセス許可**
 https://aaaaa.com/sample.html ⇒ **アクセス禁止**

サイトの中の一部にアクセスさせたくない場合は、**禁止リスト**がオススメです。

例：禁止 URL に「sample」と設定した場合、

https://aaa.com/sample/index.html ⇒ **アクセス不許可**
 https://aaa.com/support/index.html ⇒ **アクセス許可**

4-5 タッチキーボードタブ




タッチキーボードの使用可否を設定します。

ON の場合、デフォルトの表示位置の上下位置、左右位置を設定する事ができます。

定型文の削除は右クリックから「削除」で行います。

4-6 終了操作タブ



強制終了操作：

ブラウザ表示部の右上、右下、左下、左上を順不同で 10 秒以内にクリックすると、終了ダイアログが表示され、キーボードを使用せずにシンプルブラウザを終了することができます。

パスワード設定：

パスワードを設定すると、上記の終了操作後にパスワード入力画面が表示されます。
空欄の場合はパスワードなしで終了します。

5 印刷について

「印刷」ボタンの設定方法については、P.5 をご参照下さい。

プリンタの設定：

windows の設定で「通常使うプリンターに設定」されたプリンターから出力されます。
なお、windows 環境設定から行われたプリンターの基本設定が反映されます。

プリンターのステータス取得：

プリンターのステータスの取得は行っていません。

出力ページが存在しない場合：

まれにブラウザにページが無表示で（Not Found 等）出力すべきページが存在しない場合があります。
その場合のみエラーメッセージを返します。

6 動作確認済み環境

OS：Windows 11 Home / Pro（21H2）
Windows 10 Home / Pro（1803 以降）

ランタイム：Microsoft .NET Framework 4.7.2

※シンプルブラウザが起動しない場合、Microsoft .NET Framework のランタイムがインストールされていない事があります。

その場合は、下記よりランタイムのダウンロードをして、インストールした後、再度起動を行ってください。

<https://www.microsoft.com/net/download/framework>

※試用版にて動作の検証を行った上で、ライセンスをご購入ください。

※お客様で行われた Windows Update によるシンプルブラウザの不具合に対し、弊社では責任を負いかねます。

ソフトウェアのご意見、ご質問は下記までご連絡ください。

エム・ティ・プランニング株式会社
ソフトウェア開発担当

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-3-18 広尾オフィスビル 6F

TEL 03-6456-2843 FAX 03-6456-2844

Mail:info@mt-planning.com

<https://in-form-plus.com/>


キオスク端末のインフォームプラス